

Настройка соединения для OC Microsoft Windows 7

oor 🥢		📆 Устройства и принтеры	Учетные записи пользователей
Engrung .		🌾 Центр поддержки	🛞 Центр синхронизации
	Андрей	Центр управления сетями и общим доступом	Шифрование диска BitLocker
S Skype	Документы	💐 Экран	Электропитание
К Ножницы	Изображения		-
Калькулятор	Музыка	March ale	.
Internet Explorer	Игры	*	
Microsoft Office Word 2007	Компьютер		
💞 Paint 🔸	Устройства и принтеры		
Приступая к работе 🔸	Программы по умолчанию		
🧑 Windows Media Center	Справка и поддержка		
• Все программы			
Найти программы и файлы 👂	Завершение работы 🔹		
🚳 🚺 🎤 💾			100 100

• Нажмите «Пуск → Панель управления».

- В появившемся окне панели управления нажмите кнопку «Категория» и выберите стиль отображения «Мелкие значки». Затем выберите «Центр управления сетями и общим доступом». Далее выберите на панели слева «Изменение параметров адаптера».
- Выберите в списке сетевой адаптер, к которому подключен наш канал связи. Нажмите правую кнопку мыши на выбранном адаптере, в появившемся меню выберите пункт «Свойства». Уберите галочки с пунктов «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и «Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)» и нажмите кнопку «OK».



ООО "КБ Рубин" Юридический и почтовый адрес: 109382, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 24, этаж 1, помещение 8, комната 1 ИНН 7723202435 КПП 772301001 +7 495 648-00-20

Упорядочить 👻 Отключение сетево	го устройства 🛛 ,	Диагностика подключ	ения »): • I]
VMware Network Adapter VMr Неопознанная сеть VMware Virtual Ethernet Adapt	Подключение п Сеть Доступ Подключение чер	о локальной сети - св ез:	ойства	соскоростное подключени рчено Miniport (PPPOE)	le
Realtek PCIe GBE Family Contr		е GBE Family Controller поненты используются : onal Firewall вщик пакетов QoS воступа к Файлам и прин- п Интернета версии 6 (Т п Интернета версии 4 (Т в/в тополога канальною обнаружения топологи	Настроить этим подключением: терам сетей Міскс (СР/IPv6) (СР/IPv6) СР/IPv6) СР/IPv6)		
	 Установить Описание Протокол ТСР/ сетей, обеспеч взаимодейству 	III Удалить /IP - стандартный проток ивающий связь между (лющими сетями.	Свойства кол глобальных различными		

- В «Центре управления сетями» выберите пункт «Настройка нового подключения или сети». Далее выберите пункт «Подключение к Интернету». В следующем окне выберите «Высокоскоростное (с PPPoE)».
- В появившемся окне введите с учётом регистра ваше имя пользователя (логин) и пароль (используя данные учётной карточки абонента), имя подключения Лайфлинк и нажмите кнопку «Подключить». На этом настройка подключения завершена.



ООО "КБ Рубин" Юридический и почтовый адрес: 109382, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 24, этаж 1, помещение 8, комната 1 ИНН 7723202435 КПП 772301001 +7 495 648-00-20

менен	👌 🐠 Подключение к Инте	рнету	Полной кар
менит рамет	Введите информац	ию, полученную от поставщика услуг Интернета	и отключен
	Имя пользователя:	[Имя от поставщика услуг]	ение по
	Пароль:	[Пароль от поставщика услуг]	in cern
		🔄 Отображать вводимые знаки	па к
		📰 Запомнить этот пароль	letwork Mnet1
	Имя подключения:	Высокоскоростное подключение 2	Vetwork Mnet8
	🞲 📄 Разрешить испол Этот параметр по использовать это	ьзовать это подключение другим пользователям зволяет любому пользователю, имеющему доступ к этому компьютеру, подключение.	
	Нет поставщика услуг И	нтернета (ISP)	

 В дальнейшем вы можете использовать для подключения значок с именем Лайфлинк, который появился в списке сетевых подключений или создать на рабочем столе ярлык для этого подключения.

Для создания ярлыка выберите «Пуск → Панель управления», там выберите «Центр управления сетями и общим доступом». Затем выберите на панели слева «Изменение параметров адаптера», щелкните правой кнопкой мыши на соединении «Лайфлинк» и выберите создать ярлык. Теперь ярлык для вашего подключения есть на рабочем столе, и вы можете использовать его для быстрого доступа.